




BRIGHTLOGIC BLUETOOTH AKTUALISIERUNG

Unser BrightLogic-Dosiersystem für die Textilpflege wurde um die neueste Bluetooth-Technologie zur Kommunikation zwischen dem PC/Laptop des Benutzers und dem BrightLogic-Dosiersystem aktualisiert.



WAS ÄNDERT SICH?

- Ein neuer Bluetooth USB-Dongle ersetzt den aktuellen RF-Dongle für alle neuen BrightLogic-Waschdosiersysteme
- Die neue BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware mit Bluetooth-Scan-Funktion steht auf der Brightwell-Website zum Download zur Verfügung
- Die neue BrightLogic-Waschdosiersystem-Software ist abwärtskompatibel
- Bluetooth-fähige BrightLogic-Waschdosiersysteme verfügen über ein Bluetooth-Symbol über dem LCD-Bildschirm zur einfachen Identifizierung
- Zuverlässigere Datenübertragung zwischen einem PC/Laptop und dem BrightLogic-Waschdosiersystem

NEUER USB-DONGLE

Dank des neuen BrightLogic Bluetooth USB-Dongles ist eine einfache Kommunikation zwischen dem PC/Laptop und dem Bluetooth-fähigen BrightLogic-Waschdosiersystem möglich. **Der neue BrightLogic Bluetooth-Dongle ist nicht abwärtskompatibel;** der ältere BrightLogic RF-Dongle wird noch für die BrightLogic-Waschdosiersysteme vor Dezember 2018 im Feld benötigt. Die BrightLogic-Waschdosiereinheiten können mit dem aktualisierten Bluetooth-fähigen System anhand eines Bluetooth-Symbols über dem LCD-Bildschirm ganz einfach identifiziert werden. Diese Bluetooth-Technologie ist für das BrightLogic-Waschdosiersystem spezifisch; das generische Bluetooth, das in den meisten PCs/Laptops zu finden ist, kann nicht mit dem BrightLogic-Waschdosiersystem gekoppelt werden.



ALTER RF-DONGLE



NEUER BLUETOOTH-DONGLE

NEUE COMPUTER SOFTWARE/FIRMWARE

Die neue BrightLogic Waschdosiersystem-Computersoftware mit Bluetooth-Scan-Funktion steht auf der Brightwell-Website zum Download zur Verfügung unter: www.brightwell.de/mediathek/dosiersysteme-fur-die-textilpflege/brightlogic/software. **Die neue BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware, Version 1.70, ist zum vorherigen RF-System abwärtskompatibel.** Die BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware ist mit Windows 7 oder höher, jedoch nicht mit MAC-Betriebssystemen kompatibel.

Die neue BrightLogic-Firmware für das Waschdosiersystem war zum Hinzufügen einer Bluetooth-Kanalauswahl notwendig. Bluetooth wird ab Firmware-Version 1.72 unterstützt.

ÜBERGANGSFRIST

BrightLogic-Waschdosiersysteme, die nach dem 1. Dezember 2018 bestellt wurden, verfügen über eine Bluetooth-Kommunikation. Bis Ende Januar 2019 können die BrightLogic-Waschdosiersysteme noch mit den aktuellen RF-Dongles programmiert werden. **Ab dem 1. Februar 2019** funktionieren sie jedoch nur noch mit den neuen BrightLogic Bluetooth USB-Dongles. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den neuen Bluetooth-Dongle vor Ablauf der Übergangsfrist bestellen.



BEGLEITMATERIAL

Erhältlich auf der Brightwell-Website unter:

www.brightwell.de/mediathek/dosiersysteme-fur-die-textilpflege/brightlogic/docs

- **B980 V1.3** - Vollständige Betriebsanleitung für das Waschdosiersystem (GB, DE, ES, FR, IT)
- **B981 V1.6UL** - Schnellstartanleitung für das Waschdosiersystem (GB, DE, ES, FR)
- **B988 V1.3** - Anleitungen für die Computersoftware (GB, DE, ES, FR)

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- **Welche BrightLogic Waschdosiersystem-Computersoftware-Version unterstützt die neue Bluetooth-Kommunikationsfähigkeit?**
BrightLogic Waschdosiersystem-Computersoftware-Version 1.70 oder höher.
- **Wo finde ich die neue BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware bzw. wo kann ich diese herunterladen?**
Auf der Brightwell-Website unter: www.brightwell.de/mediathek/dosiersysteme-fur-die-textilpflege/brightlogic/software.
- **Welches Betriebssystem unterstützt die neue BrightLogic Waschdosiersystem-Computersoftware?**
Windows 7 und höher. Die Waschdosiersystem-Computersoftware ist nicht mit MAC-Betriebssystemen kompatibel.
- **Woher weiß ich, welche Version der BrightLogic-Waschdosiersystem-Software ich habe?**
Klicken Sie in der Taskleiste der BrightLogic-Waschdosiersystem-Software auf die Schaltfläche Hilfe/Über. Dort wird Ihre Version angezeigt.
- **Warum kann ich die neue BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware-Version 1.70 nicht installieren?**
Stellen Sie sicher, dass Sie volle Administratorrechte auf Ihrem PC/Laptop haben. Wenn Sie keine Administratorrechte haben, wenden Sie sich bitte an Ihre EDV-Abteilung.
- **Muss ich ältere Versionen der BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware deinstallieren, bevor ich die neue Version installieren kann?**
Dies ist nicht immer notwendig, aber ratsam.
- **Muss ich meine gespeicherten BrightLogic-Waschdosiersystem-Setup-Dateien sichern?**
Dies ist nicht immer notwendig, aber ratsam.
- **Warum wird mein BrightLogic Bluetooth-Dongle nicht mit dem BrightLogic-Waschdosiersystem verbunden?**
Vergewissern Sie sich, dass in der BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware der richtige „Comm Port“ ausgewählt ist; siehe Seite 5 des Handbuchs B988 V1.3 der BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware. Wenn dies nicht das Problem ist, versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss.
- **Welche BrightLogic-Waschdosiersystem-Firmware unterstützt die neue Bluetooth-Kommunikationsfähigkeit?**
BrightLogic-Waschdosiersystem-Firmware-Version 1.72 oder höher.
- **Wo kann ich den neuen BrightLogic Bluetooth-Dongle kaufen?**
Wenden Sie sich an Ihren Brightwell-Kundenbetreuer, um Verfügbarkeit und Preis des Bluetooth-Dongles zu erfahren (Teilenummer WLCOM-WBT/D9).
- **Warum funktioniert die BrightLogic-Waschdosiersystem-Computersoftware nicht mit dem Bluetooth-System auf meinem PC/Laptop?**
Das BrightLogic Bluetooth-Kommunikationsprotokoll ist einzigartig für Brightwell und kann nicht mit generischen Bluetooth-Systemen gekoppelt werden.
- **Woher weiß ich, ob ein BrightLogic-Waschdosiersystem Bluetooth-fähig ist?**
Alle Bluetooth-fähigen Waschdosiersysteme verfügen über ein Bluetooth-Symbol mittig über dem LCD-Display.
- **Werde ich weiterhin in der Lage sein, mit Nicht-Bluetooth BrightLogic-Waschdosiersystemen zu kommunizieren?**
Ja, die BrightLogic-Computersoftware-Version 1.70 ist mit allen BrightLogic-Waschdosiersystemen abwärtskompatibel.
- **Was kann ich tun, wenn ich weitere Unterstützung bezüglich der neuen BrightLogic-Computersoftware benötige?**
Wenden Sie sich in diesem Fall an den technischen Support von Brightwell unter +44 (0)252 699 8930.